Verwendung eines Leica DISTO[™] mit **Bluetooth Smart mit** Android 4.3 oder höher



V 1.1

April 2014





Inhaltsverzeichnis

- Leica DISTO[™]-Geräte
- Bluetooth-Kompatibilität
- Leica DISTO[™] Bluetooth Smart
- Leica DISTO[™] sketch f
 ür Android



Die Leica DISTO™-Geräte mit Bluetooth®



Übersicht DISTO™-Kompatibilität

		Windows 7	Windows 8.1	Windows Mobile 6.5	Android 2.3.3	Android 4.3 🏚	ios
Leica DISTO™ D110 Bluetooth®4.0		-	Leica DISTO™ transfer	-	-	Leica DISTO™ transfer BLE Leica DISTO™ sketch	Leica DISTO™ sketch Available on the App Store
Leica DISTO™ D3a BT Bluetooth®2.1		Leica DISTO™ transfer	Leica DISTO™ transfer	Leica DISTO™ transfer PPC www.disto.com	Leica DISTO™ transfer Leica DISTO™ sketch € Google play	Leica DISTO™ transfer Leica DISTO™ sketch ► Coogle play	-
Leica DISTO™ D8 Bluetooth®2.1		Leica DISTO™ transfer	Leica DISTO™ transfer	Leica DISTO™ transfer PPC www.disto.com	Leica DISTO TM transfer Leica DISTO TM sketch Coogle play	Leica DISTO™ transfer Leica DISTO™ sketch Coogle play	-
Leica DISTO™ D510 Bluetooth®4.0		-	Leica DISTO™ transfer	-	-	Leica DISTO™ transfer BLE Leica DISTO™ sketch etrron Coogle play	Leica DISTO TM sketch
Leica DISTO™ D810 touch Bluetooth®4.0	1933 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935	-	Leica DISTO™ transfer Keypad mode *) www.disto.com	-	-	Leica DISTO™ transfer BLE Leica DISTO™ sketch	Leica DISTO TM sketch Keypad Mode *)

*) Der DISTOTM stellt eine Verbindung als Tastenfeld her und sendet Daten direkt zur Cursor-Position in eine beliebigen Anwendung oder Software



Einleitung

Diese Präsentation soll zusätzliche Hilfestellung zur Verwendung des Leica DISTO™ mit Bluetooth® Smart geben. Zudem werden in diesem Dokument die entsprechenden Apps für Android beschrieben.



Leica DISTO[™] Bluetooth Smart

Bluetooth[®]

Die ersten Schritte





Allgemeines Bluetooth® Smart

- Bluetooth® Smart ist mit Bluetooth® 4.0 oder Bluetooth® Smart-fähigen Geräten kompatibel



Leica DISTO™ D110 Bluetooth® Smart

- Bluetooth® kann bei dem Leica DISTO™ D110 an- bzw. ausgeschaltet werden
- Der Leica DISTO[™] D110 unterstützt nur Verbindungen mit iOS- oder Android 4.3-Apps



Zwei Sekunden gedrückt halten, um Bluetooth® ein- oder auszuschalten



Leica DISTO™ D510 Bluetooth® Smart

- Bluetooth[®] kann in den Einstellungen des Leica DISTO[™] D510 abgeschaltet werden
- Der Leica DISTO[™] D510 unterstützt nur Verbindungen mit iOS- oder Android 4.3-Apps





Zum Ein- bzw. Abschalten "=" drücken



Leica DISTO[™] D810 touch Bluetooth® Smart

Bluetooth® kann in den Einstellungen des Leica DISTO™ D810 touch abgeschaltet werden





Leica DISTO[™] D810 touch Bluetooth® Smart

Der Leica DISTO[™] D810 touch bietet 3 verschiedene Modi zur Verwendung mit Bluetooth®





Leica DISTO[™] sketch



Die ersten Schritte





Leica DISTO[™] sketch für Android 4.3 oder höher App starten

- Bei Verwendung mit dem Leica DISTO[™] D810 touch empfehlen wir, den App-Modus f
 ür Bluetooth[®] zu w
 ählen
- Bei Verwendung mit dem Leica DISTO[™] D810 touch muss zuerst in den Einstellungen des Leica DISTO[™]-Geräts der Modus "Unencrypted" für Bluetooth® gewählt werden. Sonst stellt das Gerät zwar eine Verbindung her, überträgt aber keine Messwerte! Für den Leica DISTO[™] D510 ist das nicht erforderlich









Leica DISTO[™] sketch für Android 4.3 oder höher **App starten**



Leica DISTO[™] sketch für Android 4.3 oder höher App starten – mit Bluetooth® verbinden



Drücken Sie hier, wenn Sie die Gerätesuche erneut starten möchten



Leica DISTO[™] sketch für Android 4.3 oder höher Übersicht Skizzenfenster



Leica DISTO[™] sketch für Android 4.3 oder höher Neue Skizze erstellen







Neuen Namen eingeben, sofern erforderlich















.

Sketch 1

Fläche, Volumen oder Neigung übertragen



Please Note



Leica DISTO[™] sketch für Android 4.3 oder höher Skizzenname ändern oder Skizze löschen





Leica DISTO[™] sketch für Android 4.3 oder höher Neue Skizze mit Foto erstellen

















Leica DISTO[™] sketch für Android 4.3 oder höher Gut zu wissen

- Der Leica DISTO[™] D510 oder D810 touch sendet nur den aktuellen Messwert. Um ein Ergebnis aus der Hauptzeile des DISTO[™] zu senden, drücken Sie die Taste "="
- Um einen Wert mit einem D3a BT oder D8 mit Bluetooth
 8 2.1 zu senden, m
 üssen
 Sie die Bluetooth
 B-Taste dr
 ücken
- Wenn Sie Distanzmesswerte einschlie
 ßlich der Neigung übertragen möchten, müssen Sie in den Einstellungen Ihres Leica DISTO™-Geräts die Option "Level" einschalten

0.000m





Leica DISTO™ D8

Ħ



Leica DISTO™ D510 oder D810 touch





Leica DISTO[™] transfer

Android 4.3 oder höher 🏾 🏟

Die ersten Schritte





Leica DISTO™ transfer für Android 4.3 oder höher App starten

- Bei Verwendung mit dem Leica DISTO[™] D810 touch empfehlen wir, den App-Modus f
 ür Bluetooth[®] zu w
 ählen
- Bei Verwendung mit dem Leica DISTO[™] D810 touch muss zuerst in den Einstellungen des Leica DISTO[™]-Geräts der Modus "Unencrypted" für Bluetooth® gewählt werden. Sonst stellt das Gerät zwar eine Verbindung her, überträgt aber keine Messwerte! Für den Leica DISTO[™] D510 ist das nicht erforderlich





when it has to be right



Diese App funktioniert mitLeica DISTO™ D3a BT, D8, D110, D510 und D810 touch. Eine Version dieser App für ältere Android-Versionen ist auch erhältilich, aber diese unterstützt Bluetooth® smart nicht

Leica DISTO[™] transfer für Android 4.3 oder höher App starten – mit Bluetooth® verbinden



Drücken Sie hier, wenn Sie die Gerätesuche erneut starten möchten

Drücken Sie auf das Feld im Menü, um das entsprechende Pop-up-Fenster zu erhalten



Leica DISTO[™] transfer für Android 4.3 oder höher Übersicht Anwendungsbildschirme

